


Wie arbeite ich mit dem Morae Recorder? Eine kleine Einführung


1. Als erstes muss der Recorder gestartet werden. Dabei fängt gleichzeitig die Lampe an der Kamera an zu leuchten. Dann muss ein neues Projekt erstellt werden. Das Fenster dafür erscheint automatisch. Für ein neues Projekt entsprechend im Fenster auswählen und mit OK bestätigen. Oben rechts erscheint ein Vorschaubild des Desktops mit der Kamera.



1. Morae Recorder starten


2. Neues Projekt erstellen und bestätigen

2. Dann können im Fenster oben recht verschiedene Einstellung vorgenommen werden: Genaue Aufnahme-Optionen, Picture-in-Picture und die Audio-Einstellung. Außerdem muss der Pegel darunter entsprechend angepasst werden. Für eine optimale Aufnahme sollte der Pegel nicht zu sehr in den roten Bereich reichen.




3. Einstellung vornehmen

3. Zum Ändern der Recording Details muss der Button „Modify Recording Details...“ oben rechts ausgewählt werden. Hier können Einstellungen zum Speicherort, zur Aufnahme, zum Autopilot, zur Datensammlung bei Aufgaben, zur Start- und Stopp-Einrichtung sowie zur Verbindung mit dem Observer vorgenommen werden. Für das Einrichten beispielsweise eines Fragebogens müssen die Studien Details unter „Modify Study Details...“ geändert werden. Hier können unter den jeweiligen Reitern eine Einleitung für die Tester, Aufgabenstellungen, Markersetzung oder ein Fragebogen erstellt und eingestellt werden.



4. Recording Details


5. Einstellungen zur Aufnahme



6. Study Details

7. Einstellungen zur Studie z.B. eine Einleitung


4. Für eine Vorschau des Testes muss „Test Recording“ oben links geklickt werden. Ist der Test wie gewünscht, kann der Test mit echten Probanden starten. Dafür den roten Aufnahme-Knopf oben recht betätigen. Zum Beenden der Aufnahme muss in der Taskleiste unten rechts das Symbol des Morae Recorders mit der rechten Maustaste angeklickt werden und Stop gewählt werden (das kann in den Einstellungen in den Recording Details geändert werden).



8. Vorschau bzw. Aufnahme starten

9. Beenden der Aufnahme

5. Nach der Aufnahme öffnet sich automatisch ein Fenster, indem der Aufnahme ein Name und ein Speicherort zugewiesen werden kann. Mit dem Bestätigen auf OK werden die Aufnahmen im gewünschten Ordner gespeichert. Das Bearbeiten und Auswerten der Daten wird durch den Morae Manager vorgenommen (siehe Anleitung dazu).



10. Aufnahme benennen

11. Speicherort auswählen und speichern